

本稿では、データ通信の暗号化を行うためのしくみであるIPsecを、Linuxカーネル2.6で利用するための手順について解説する.先月号(2009年1月号, pp.160-165)では暗号通信の必要性とIPsecの概要について説明した.今回はIPsecの接続を実際に試してみる. (編集部)

#### リスト1 /boot/grub/grub.conf (変更前)

# grub.conf generated by anaconda			
#			
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file			
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that			
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.			
# root (hd0,0)			
<pre># kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00</pre>			
<pre># initrd /initrd-version.img</pre>			
#boot=/dev/hda			
default=0			
timeout=5			
<pre>splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz</pre>			
hiddenmenu			
title Fedora Core (2.6.22.14-72.fc6)			
root (hd0,0)			
kernel /vmlinuz-2.6.22.14-72.fc6 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb			
quiet			
initrd /initrd-2.6.22.14-72.fc6.img			
title Fedora Core (2.6.18-1.2798.fc6)			
root (hd0,0)			
kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb			
quiet			
initrd /initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img			
[root@localhost grub]#			

### リスト2 /boot/grub/grub.conf (変更後)



selinux\_register\_security: Registering secondary module capability
audit(1227781227.932:2): selinux=0 auid=4294967295

### 図1 非 IPsec パソコンでの dmesg

selinux\_register\_security: Registering secondary module capability SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs\_contexts

### 図 2 IPsec パソコンでの dmesg



## ● IPsec の有効化

IPsec をインストールするためにまずや ることは、Linux上でIPsec を有効にして 起動することです.最初にLinux起動時 のブート・ローダであるGRUBのパラメー タを設定します.GRUBの場合、パラメー タを grub.conf に追加するだけです.

/boot/grub/grub.confの中身は, リスト1のようになっています.変更後 はリスト2のようになります.selinux= 1というパラメータを追加しただけです.

再起動して確認しましょう.非 IPsec パソコンは、dmesg ¦ grep selinux と いうコマンドを入力すると、図1のよう になります.同じく、IPsec 設定後のもの は dmesg ¦ grep selinux というコマン ドを入力すると、図2のようになります.

今までの説明, カーネル 2.6 で GRUB に selinux = 1 のパラメータを設定した場 合です.

再起動した後にgetenforceとコマン ドを打鍵すると、非IPsecのパソコンは 図3のようになります。同じく、IPsecの パソコンは図4のようになります。上の パラメータは、/etc/sysconfig/ selinuxに記述してあるので、それを変 更することもできます(図5).





デスクトップ環境として GNOME を利用している場合 は、メニューのシステム→管理→セキュリティレベルと ファイアウォール画面でも変更可能です.

## 試験環境の説明

図6に、試験環境となるFedora8がインストールされた パソコン(サーバとして使用, IP アドレス: 192.168.0.29) の cpuinfoを、図7にもう1台のFedora8がインストール されたパソコン(クライアント, 192.168.0.27)の cpuinfoを 示します.クライアントのクロック周波数は700MHzで、 10年前の最新型といったところです.組み込み用途では非 力な CPU を使うことも多いので、あえて遅めのマシンを 利用しています.

# ● IPsec の設定ファイルの作成

サーバの/etc/sysconfig/network-scripts/ ifcfg-ipsec0というファイルを**リスト3**のような内容

# cat /proc/cpuin	fo
processor :	0
vendor_id :	AuthenticAMD
cpu family :	6
model :	8
model name :	AMD Athlon(tm)
stepping :	0
cpu MHz :	1252.855
cache size :	256 KB
fdiv_bug :	no
hlt_bug :	no
f00f_bug :	no
coma_bug :	no
fpu :	yes
fpu_exception :	yes
cpuid level :	1
wp :	yes
flags :	fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic
mtrr pge mca cmov	pat pse36 mmx fxsr sse syscall mmxext
3dnowext 3dnow up	ts
bogomips :	2507.99

図6 サーバの cpuinfo

リスト3 /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg-ipsec0

DST=192.168.0.27 TYPE=IPSEC ONBOOT=yes IKE\_METHOD=PSK で作成します./etc/sysconfig/network-scripts/ keys-ipsec0には、リスト4のようにpre-sahred keyと して harahire が入っています./etc/racoon/ racoon.confにはリスト5のようなパラメータが、 /etc/racoon/psk.txtにはリスト6のようなパラメー タが入っています.

- - - - (後編)

もちろん、クライアント側も同じように設定します. 宛先のIP アドレスは、サーバ (192.168.0.29) に設定してください.



# ● 設定後の IPsec を起動

次のようにコマンドを入力すると, IPsec が起動します.

ifup ipsec0

起動した後に setkey コマンドで IPsec のパラメータを確

# cat /pioc/cpu	. 0	
processor		
vendor_1d	: GenuineIntel	
cpu family	: 6	
model	: 8	
model name	: Celeron (Coppermine)	
stepping	: 6	
cpu MHz	: 701.634	
cache size	: 128 KB	
fdiv_bug	: no	
hlt_bug	: no	
f00f_bug	: no	
coma_bug	: no	
fpu	: yes	
fpu_exception	: yes	
cpuid level	: 2	
wp	: yes	
flags	: fpu vme de pse tsc m sr pae mce cx8 mtrr $% \left( {{\left( {{{\rm{m}}} \right)}} \right)$	
pge mca cmov pa	pse36 mmx fxsr sse up	
bogomips	: 1404.62	

### 図7 クライアントの cpuinfo

### リスト4 /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec0

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec0
IKE\_PSK=harahire
#